同方威视 CT 安检设备 CT 接口协议

版本: <1.1.7>

同方威视技术股份有限公司

本文档为保密技术文档,未经过同方威视技术股份有限公司的许可,不得以任何目的,以任何形式(包括电子的和机械的)发布、引用、抄袭、复制、传播和以其他方式使用本文档的全部或者部分内容。

本文档可能涉及到同方威视技术股份有限公司的专利(或者正在申请的专利)、商标、版权或者其他知识产权,除非得到了同方威视技术股份有限公司的明确书面许可协议,本文档不授予使用这些知识产权的许可权利。

您在阅读本文档的时候,表明您已经同意上述保密条款,如果您持有异议的话,请勿继续阅读或者使用本文档,保密条款的有效期限从您收到并打开且接受以上条款开始。

修订历史记录

日期	版本	说 明	作者
2016-10-12	1.0	新建	同方威视
2016-10-20	1.0	增加报文协议头部,调整报文发送时机	同方威视
2016-11-8	1.0	修正协议内容	同方威视
2017-09-19	1.1	增加设备状态通知	同方威视
2017-11-23	1. 1. 2	变更消息内容	同方威视
2018-05-02	1. 1. 3	增加判读类别	同方威视
2018-06-13	1.1.4	增加总运单号	同方威视
2018-06-20	1. 1. 5	支持海关信息中心快件系统接口	同方威视
2018-10-09	1. 1. 6	增加 DR 测量包裹长度及分拣结果消息	同方威视
2018-12-17	1. 1. 7	增加网络限制说明	同方威视



目 录

目	录	4
– ,	定义	6
	1.1 缩写定义	
	1.2 基本要求	6
	1.3 系统数据范围	
二、	总体方案	
	2.1 CT 设备与分拣系统的职责划分	
	2.2 CT 设备与分拣系统的交互方式	
	2.3 CT 设备状态(可选)	
=,	週間が以	
	3.2 通信协议规则	
四、	通信参数	
	4.1 CT 接口网关	
	4.2 分拣系统接口网关	9
五、	信息定义	10
	5.1 报文包头定义	10
	5.2 心跳信息	11
	5.2.1 数据定义	11
	5. 2. 2 XSD 说明	11
	5.2.3 数据示例	11
	5.3 ctBarcodeMessage 消息	11
	5.3.1 数据定义	11
	5. 3. 2 XSD 说明	12
	5.3.3 数据示例	12
	5.4 ctImageMessage消息	12
	5. 4. 1 XSD 说明	12
	5.4.2 数据示例	12
	5.5 ctConclusionResult 消息	12
	5.5.1 数据定义	12
	5. 5. 2 XSD 说明	13
	5.5.3 数据示例	13
	5.6 ctDeviceStatus 消息	13
	5.6.1 数据定义	13
	5. 6. 2 XSD 说明	14
	5.6.3 数据示例	14



_			
	5. 7	ctSortingResult 消息	14
		5.7.1 数据定义	14
		5. 7. 2 XSD 说明	14
		5.7.3 数据示例	14
六、	附注	生	15
七、	附有	件	15
	7. 1	ctHeartBeatRequest.xsd	15
	7. 2	ctHeartBeatResponse.xsd	16
	7.3	ctHeartBeatRequest.xml	18
	7.4	ctHeartBeatResponse.xml	18
	7.5	ctBarcodeMessage.xsd	18
	7.6	ctBarcodeMessage.xml	20
	7. 7	ctImageMessage.xsd	20
	7.8	ctImageMessage.xml	22
	7. 9	ctConclusionResult.xsd	22
	7. 10	ctConclusionResult.xml	25
	7. 11	ctDeviceStatus.xsd	26
	7. 12	2 ctDeviceStatus.xml	27
	7. 13	3 ctSortingResult.xsd	27
	7. 14	l ctSortingResult.xml	29



一、定义

1.1 缩写定义

- ▶ CT: 同方威视的 CT 安检设备:
- 分拣系统:分拣线厂商的分拣系统。

1.2 基本要求

- ➤ CT 和分拣系统通过该协议的要求和文档交换数据。
- ▶ CT 提供对外的接口服务保障与分拣系统的信息交互。

1.3 系统数据范围

- CT 与分拣系统的接口涉及图像流水号和判图结论的下发。
- CT 使用 SOCKET 的方式发送和接收数据。

二、总体方案

2.1 CT 设备与分拣系统的职责划分

CT 设备与分拣系统共同组成快件包裹分拣查验系统。CT 设备与分拣系统各有明确的职责。





上图白色部分为分拣线,深色部分为 CT 设备。处于白色部分的包裹由分拣系统进行跟踪和异常处理。处于深色部分的包裹由 CT 设备负责扫描和异常处理。


- ▶ 分拣线负责运输快件包裹,在进入CT设备前要发送条码信息(快件分运单号和总运单号)通知CT设备,建议在传输线上安装光障,根据光障信号发送条码信息。
- ▶ 从包裹进入 CT 开始起,当包裹被扫描出图后,CT 会向分拣系统发送图像流水号(发送图像流水号是可选功能),然后在一个固定时间间隔(时间间隔可配置)后,即包裹到达某一个位置时,CT 发送判图结论。例如:在包裹进入 CT 24 秒后,发送判图结论信息。此时包裹应该位于分拣线的某一固定位置。
- 分拣系统可根据判图结论信息进行分拣。判图结论内带有条码信息(快件分运单号和总运单号)

2.2 CT 设备与分拣系统的交互方式



CT 和分拣系统之间交互数据包括条码数据、判图结论。

双方接口之间的通讯通过 SOCKET 完成交互, CT 作为服务器端监听端口, 分拣系统作为客户端访问服务器端。



CT 针对过程数据提的通信方式: SOCKET 通信

- ➤ 客户端主动推送条码信息 当包裹在进入 CT 前,应由客户端向 CT 设备主动发送包裹条码信息,如客户端未能 获得包裹条码,客户端应负责产生自定义的包裹条码。
- ➤ 服务端主动推送图像信息(可选功能) 当包裹在进入 CT 后,CT 会扫描包裹产生图像。当产生图像后 CT 向分拣系统发送 当前扫描的包裹的图像基本信息。当前主要是图像的流水号。
- ➤ 服务端主动推送判图结论 包裹进入 CT 出图后,在固定时间间隔后,CT 会推送判图结论信息。通知分拣系统 进行分流。
- ➤ 客户端在完成分拣后可以向服务端推送分拣结果(<mark>可选功能</mark>) 在包裹通过分流点后可以向 CT 反馈分拣结果, CT 根据此结果会记录到历史包裹处 理的历史信息内。



在使用 SOCKET 通信时,双方要采用长连接,并保持心跳。当发生网络异常导致 SOCKET 连接中断的情况时,CT 端将会收之前的 SOCKET 连接,并在日志中记录这一情况;分拣系统端也应回收 SOCKET 连接,并尝试重新连接,在日志中记录这一情况。CT 作为 SOCKET 通信的服务端,最多只保持一个 SOCKET 通信连接。在现有 SOCKET 连接没有因断开或心跳超时被系统回收之前,CT 会拒绝所有新的 SOCKET 连接请求。

2.3 CT 设备状态(可选)

CT 在与分拣线建立连接后会立即发送当前的 CT 设备状态,用于通知分拣线现在的 CT 设备工作状态。

状态	状态码	是否允许进包
初始化	0	否
就绪	1	是
故障	2	否
诊断中	3	否
关机中	4	否
待机	5	否
急停	6	否(滑环、光机断电)
扫描	7	是
直通	8	是,但不扫描,降级为皮带
暂停	9	否(滑环不停转),判图员按
		下暂停按钮时会暂停。
维护	10	否

三、通信协议

3.1 SOCKET 通信协议概述

- ➤ CT 为 SOCKET 通信服务端
- ▶ 分拣系统为 SOCKET 通信客户端

3.2 通信协议规则

- 1) 所有的通信通信报文包头加XML内容信息的形式,CT和分拣系统双方交流的数据,都采用Unicode字符集,都使用的UTF-8编码。
- 2) CT和分拣系统建立连接后,CT会向分拣系统发送当前的设备状态,告知设备当前的工作状态。当CT的工作状态发生变更后也会立即通知分拣系统状态改变。具体状态消息内容请参见ctDeviceStatus(参见5.5 设备状态)。
- 3) CT和分拣系统建立连接后,在没有数据交换的情况下每隔30秒(该时间可在配置文件中设置,最小30秒)分拣系统应向CT发送心跳信息ctHeartBeatRequest(参见5.1 心跳信息),CT收到后向分拣系统返回心跳信息ctHeartBeatResponse(参见5.1 心跳信息),若1分钟内(可配置,最小为1分钟)互相没有收到心跳信息则认为本次连接中断,双方可采取重连措施。



- 4) 在包裹到达距离CT入口通道前的300mm位置时(条码发送点),分拣系统主动向CT 发送ctBarcodeMessage信息(参见5.3 ctBarcodeMessage消息)。分拣系统应当只 发送一次。如果在3秒(该时间可配置)内连续收到相同的信息认为是相同的包裹。 如果在3秒后收到相同的信息则认为是新包裹使用了相同的条码。
- 5) CT在扫描到完成包裹的DR图像后,向分拣系统主动发送ctImageMessage消息(参见 5.4 ctImageMessage消息)。该消息内含有的包裹的流水号,分运单号,总运单号。包裹长度。
- 6) 包裹生成判图结论后,从包裹进入CT开始计时,在固定时间间隔后,CT会发送 ctConclusionResult信息(参见5.5 ctConclusionResult消息)到分拣系统;该固 定时间有允许有一定的误差。
- 7) 分拣线在收到判图结论后,可根据判图结论进行分拣。在分拣系统分拣后,可以向CT发送ctSortingResult消息(参加5.7ctSortingResult消息)。CT设备会根据分拣结果进行记录。

四、 通信参数

4.1 CT 接口网关

编号	类型	IP 地址	端口
		根据现场网络配置确定,由分拣线	
		厂家提供。但需要 <mark>排除</mark> 以下网段	
		1、192.168.0.X	
		2、192.168.1.X	
	3、192.168.2.X 4、192.168.3.X 5、192.168.10.X 6、192.168.11.X 7、192.168.56.X 8、192.168.100.X 9、192.168.101.X		
1			60052
1		00032	
		8、192.168.100.X	
		9、192.168.101.X	
		10、192.168.102.X	

4.2 分拣系统接口网关

编号	类型	IP 地址	端口
----	----	-------	----



编号	类型	IP 地址	端口	
		根据现场网络配置确定,由分拣线		
		厂家提供。但需要 <mark>排除</mark> 以下网段		
		1、192.168.0.X		
		2、192.168.1.X		
	1 SOCKET 4、192.168. 5、192.168. 6、192.168. 7、192.168. 8、192.168.	3、192.168.2.X		
1		4、192.168.3.X	根据现场网络配置确定	
1		SOCKET	5、192.168.10.X	似场场例对组直确定
		6、192.168.11.X		
		7、192.168.56.X		
		8、192.168.100.X		
		9、192.168.101.X		
		10、192.168.102.X		

五、信息定义

为减少对协议文本解读的歧义,并提高源代码开发处理效率,本协议所附 XSD 说明对相关消息给出了精准定义,双方之间的数据传输将以此为准。

协议所涉各种数据类型,均应符合 W3C XML Schema 标准。

本协议中所使用的日期型数据为 xs:dateTime 类型,由年、月、日、时、分、秒和时区信息组成。例如,"2012-02-07T14:30:35+08:00"表示东八时区的 2012 年 2 月 7 日 14 时 30 分 35 秒。日期型数据中的"T"用于分割日期和时间。时间以秒级为最小分隔单位。详细定义请参见 W3C XML Schema 标准。

5.1 报文包头定义

所有的报文都以报文头+报文体构成。其中报文头格式为

NTCTTP/1.0 NOTIFY(CRLF)

Content-Type: text/xml (CRLF)

Content-Length: 456 (CRLF)

(CRLF)

其中(CRLF)是指回车换行。连续两个(CRLF)认为报文头部结束。

NTCTTP/1. 0 NOTIFY (CRLF)

指定了 CT 协议版本和协议方法。同方威视 CT 协议使用长连接通知机制。

Content-Type:text/xml

这个指协议内容的类型,使用 xml 格式的文本内容。

Content-Length: 456 (CRLF)

这个指报文体内容的长度。以字节为单位。该例中指报文体有456个字节长度。

每个报文都必须带有以上报文头,如果报文头部接收错误则认为连接异常,应当断开连接,尝试重连。



在报文头之后紧跟着的是报文体数据。报文体应当是 xml 格式的数据。并且长度由 Content-Length 指出。

5.2 心跳信息

5.2.1 数据定义

编号	基础数据项	数据名称	数据类型	说明
1	消息名称	MessageName	字符型,最 大 50 个字	分拣系统填写 ctHeartBeatRequest CT 设备填写 ctHeartBeatResponse
2	消息生成时间	MessageTime	日期型	参见信息定义中的日期说明
3	源系统名称	Source	字符型,最 大 50 个字	CT 设备填写 CT 分拣系统填写 SS
4	目标系统名称	Target	字符型,最 大 50 个字	CT 设备填写 SS 分拣系统填写 CT

5.2.2 XSD 说明

- ➤ ctHeartBeatRequest 参见"7.1 ctHeartBeatRequest.xsd";
- ➤ ctHeartBeatResponse 参见"7.2 ctctHeartBeatResponse.xsd"。

5.2.3 数据示例

- ➤ ctHeartBeatRequest 参见"7.3 ctHeartBeatRequest.xml";
- ➤ ctHeartBeatResponse 参见"7.4 ctHeartBeatResponse.xml"。

5.3 ctBarcodeMessage消息

5.3.1 数据定义

编号	基础数据项	数据名称	数据类型	说明
1.	消息名称	MessageName	字符型,最大 50 个字符	ctBarcodeMessage
2.	消息生成时间	MessageTime	日期型	参见信息定义中的日期说明
3.	分运单号/条码号	Barcode	字符型,最大 50 个字符	条码字符串
4.	总运单号	BillNo	字符型,最大50个字符	条码字符串



5.3.2 XSD 说明

➤ ctBarcodeMessage 参见"7.5 ctBarcodeMessage.xsd"。

5.3.3 数据示例

➤ ctBarcodeMessage参见"7.8 ctImageMessage.xml"。

5.4 ctImageMessage消息

编号	基础数据项	数据名称	数据类型	说明
5.	消息名称	MessageName	字符型,最大 50 个字符	ctImageMessage
6.	消息生成时间	MessageTime	日期型	参见信息定义中的日期说明
7.	图像流水号	Prn	字符型,最大 32 个字符	图像唯一标识
8.	分运单号/条码号	Barcode	字符型,最大 50 个字符	条码字符串
9.	总运单号	BillNo	字符型,最大 50 个字符	条码字符串
10.	包裹长度	Length	整形	包裹长度,单位毫米
11.	是否强制分图	ForceSplit	布尔	1、强制分图,0正常分包

5.4.1 XSD 说明

➤ ctImageMessage参见"7.7 ctImageMessage.xsd"。

5.4.2 数据示例

➤ ctImageMessage参见"7.8 ctImageMessage.xml"。

5.5 ctConclusionResult 消息

5.5.1 数据定义

编号	基础数据项	数据名称	数据类型	说明
1.	消息名称	MessageName	字符型,最大50个字符	ctConclusionResult
2.	消息生成时间	MessageTime	日期型	参见信息定义中的日期说明
3.	行李条码/分运单 号	Barcode	字符型,最大 128 个字符	条码字符串/分运单号

编号	基础数据项	数据名称	数据类型	说明
4.	总运单号	BillNo	字符型,最大 128 个字符	总运单号
5.	图像流水号	PRN	字符型,最大32 个字符	包裹图像的流水号
6.	安检判读结果	JudgeResult	字符型,最大 50 个字符	R-可疑,C-安全,N-未判图, 0-超时,F-系统错误
7.	判读类别	JudgeCategory	整形	0- 不分类、 1- 一类物品、 2- 二类物品、 3- 三类物品
8.	判图员 ID	UserId	字符型,最大50个字符	0000001
9.	部门	Department	整形	1-海关, 2-检疫, 3-安检
10	判图时间	JudgeTime	日期型	参见信息定义中的日期说明
11				

5.5.2 XSD 说明

ightharpoonup ctConclusionResult.xsd"。

5.5.3 数据示例

➤ ctConclusionResult参见"7.10 ctImageMessage.xml"。

5.6 ctDeviceStatus 消息

5.6.1 数据定义

编号	基础数据项	数据名称	数据类型	说明
1	消息名称	MessageName	字符型,最大50个字符	ctDeviceStatus
2	消息生成时间	MessageTime	日期型	参见信息定义中的日期说明

同方威视 CT 安检设备 CT 接口协议 V1.1.7

编号	基础数据项	数据名称	数据类型	说明
3	设备状态	Status	整形	0 初始化; 1 就绪; 2 故障; 3 诊断中; 4 关机(离线) 5; 待 机; 6 急停; 7 扫描; 8 直通; 9 暂停; 10 维护

5.6.2 XSD 说明

➤ ctDeviceStatus 参见"7.11 ctDeviceStatus.xsd"。

5.6.3 数据示例

➤ ctDeviceStatus 参见"7.12 ctDeviceStatus.xml"。

5.7 ctSortingResult消息

5.7.1 数据定义

编号	基础数据项	数据名称	数据类型	说明
1	消息名称	MessageName	字符型,最大 50 个字符	ctSortingResult
2	消息生成时间	MessageTime	日期型	参见信息定义中的日期说明
3	行李条码/分运单 号	Barcode	字符型,最大 128 个字符	条码字符串/分运单号
4	总运单号	BillNo	字符型,最大 128 个字符	总运单号
5	分拣结果	Result	布尔	1,被分拣,0,没有分拣。

5.7.2 XSD 说明

ightharpoonup ctSortingResult.xsd"。

5.7.3 数据示例

➤ ctSortingResult参见"7.14 ctSortingResult.xml"。



六、 附注

若存在未尽事宜,可由双方协商解决。

七、附件

7.1 ctHeartBeatRequest.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema</pre>
                                    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            本 XML Schema 定义了分拣系统发送给 CT 的心跳所涉及的消息结构。
        </xs:documentation>
    </ri>
    <xs:element name="Envelope">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Header" type="T Header"/>
                <xs:element name="Body" type="T Body"/>
            </r></re></re>
        </xs:complexType>
    </r></xs:element>
    <xs:complexType name="T Header">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
                消息头
            </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element</pre>
                                  name="MessageName"
                                                               type="xs:string"
default="ctHeartBeatRequest" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>
                        消息类型名称
                    </r></xs:documentation>
                </r></xs:annotation>
            </rs:element>
            <xs:element</pre>
                                name="MessageTime"
                                                             type="xs:dateTime"
default="2016-08-11T14:30:35+08:00" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>
                        消息发送时间
```



```
</xs:documentation>
                </r></xs:annotation>
            </r></xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="T_Body">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
                消息体内容
            </r></xs:documentation>
        </r></xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element</pre>
                            name="Source"
                                              type="xs:string"
                                                                    default="SS"
nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>
                        消息发送者
                    </xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </rs:element>
                                                                    default="CT"
            <xs:element</pre>
                                               type="xs:string"
                            name="Target"
nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>
                        消息接收者
                    </r></xs:documentation>
                </r></xs:annotation>
            </r></xs:element>
        </r></re></re>
    </xs:complexType>
</r></xs:schema>
7.2
     ctHeartBeatResponse. xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema</pre>
                                     xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>
            本 XML Schema 定义了 CT 发送给分拣系统的心跳回应所涉及的消息结构。
        </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:element name="Envelope">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
```



```
<xs:element name="Header" type="T_Header"/>
                 <xs:element name="Body" type="T_Body"/>
            </r></re></re>
        </r></xs:complexType>
    </rs:element>
    <xs:complexType name="T_Header">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
                消息头
            </r></xs:documentation>
        </r></xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element</pre>
                                   name="MessageName"
                                                                  type="xs:string"
default="ctHeartBeatResponse" nillable="false">
                <xs:annotation>
                     <xs:documentation>
                         消息类型名称
                     </xs:documentation>
                </r></xs:annotation>
            </rs:element>
            <xs:element</pre>
                                                                type="xs:dateTime"
                                  name="MessageTime"
default="2016-08-11T14:30:35+08:00" nillable="false">
                <xs:annotation>
                     <xs:documentation>
                         消息发送时间
                     </r></xs:documentation>
                 </r></xs:annotation>
            </r></xs:element>
        </r></re></re>
    </r></xs:complexType>
    <xs:complexType name="T_Body">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
                消息体内容
            </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
                         name="Source"
                                                type="xs:string"
                                                                      default="CT"
            <xs:element</pre>
nillable="false">
                <xs:annotation>
                     <xs:documentation>
                         消息发送者
                     </xs:documentation>
                </r></xs:annotation>
```



```
</rs:element>
            <xs:element</pre>
                            name="Target"
                                              type="xs:string"
                                                                   default="SS"
nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>
                        消息接收者
                    </r></xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </r></re></re>
        </r></re></re>
    </xs:complexType>
</r></xs:schema>
7.3
      ctHeartBeatRequest.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Envelope>
  <Header>
    <MessageName>ctHeartBeatRequest/MessageName>
    <MessageTime>2016-08-11T10:55:46+08:00/MessageTime>
  </Header>
  <Body>
    <Source>SS</Source>
    <Target>CT</Target>
  </Body>
</Envelope>
      ctHeartBeatResponse.xml
7.4
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Envelope>
  <Header>
    <MessageName>ctHeartBeatResponse
    <MessageTime>2016-08-11T10:55:46+08:00/MessageTime>
  </Header>
  <Body>
    <Source>CT</Source>
    <Target>SS</Target>
  </Body>
</Envelope>
      ctBarcodeMessage.xsd
7.5
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema</pre>
                                    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
  <xs:annotation>
```



```
<xs:documentation>
      本 XML Schema 定义了分拣系统发送给 CT 的行李条码的消息结构。
    </xs:documentation>
  </r></xs:annotation>
  <xs:element name="Envelope">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Header" type="T_Header"/>
        <xs:element name="Body" type="T Body"/>
      </r></re>
    </xs:complexType>
  </rs:element>
  <xs:complexType name="T_Header">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        消息头
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="MessageName" type="xs:string" default="ctBarcodeMessage"</pre>
nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            消息类型名称
          </xs:documentation>
        </r></xs:annotation>
      </r></re></re>
                                                             type="xs:dateTime"
      <xs:element</pre>
                              name="MessageTime"
default="2012-02-07T14:30:35+08:00" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            消息发送时间
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </r></xs:element>
    </r></xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="T_Body">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
                消息体内容
            </r></xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
```



```
<xs:element name="Barcode" type="xs:string" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>
                        分运单号/条码号
                    </xs:documentation>
                </r></xs:annotation>
            </rs:element>
            <xs:element name="BillNo" type="xs: string" nillable="true">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>
                        总运单号
                    </xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </rs:element>
        </r></re></re>
    </xs:complexType>
</ri>
7.6 ctBarcodeMessage.xml
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Envelope>
  <Header>
    <MessageName>ctBarcodeMessage/MessageName>
    <MessageTime>2016-08-11T10:55:46+08:00/MessageTime>
  </Header>
  <Body>
    \langle Barcode \rangle 123456789 \langle / Barcode \rangle
    <BillNo>c12345682</ BillNo >
```

7.7 ctImageMessage.xsd

</Body>



```
<xs:sequence>
        <xs:element name="Header" type="T_Header"/>
        <xs:element name="Body" type="T Body"/>
      </r></re>
    </xs:complexType>
  </r></re></re>
  <xs:complexType name="T_Header">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        消息头
      </r></xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="MessageName" type="xs:string" default="ctImageMessage"</pre>
nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            消息类型名称
          </xs:documentation>
        </r></xs:annotation>
      </rs:element>
                              name="MessageTime"
                                                              type="xs:dateTime"
      <xs:element</pre>
default="2012-02-07T14:30:35+08:00" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            消息发送时间
          </r></xs:documentation>
        </r></xs:annotation>
      </rs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="T Body">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
                消息体内容
            </xs:documentation>
        </r></xs:annotation>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="PRN " type="xs:string" nillable="false">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>
                        图像流水号
                    </xs:documentation>
                </r></xs:annotation>
```



```
</rs:element>
<xs:element name="Barcode" type="xs:string" nillable="true">
               <xs:annotation>
                   <xs:documentation>
                       行李条码
                   </xs:documentation>
               </xs:annotation>
           </rs:element>
           <xs:element name="BillNo" type="xs:string" nillable="true">
               <xs:annotation>
                   <xs:documentation>
                       行李条码
                   </r></xs:documentation>
               </ri>
           </r></xs:element>
           <xs:element name="ForceSplit" type="xs:bool" nillable="false">
               <xs:annotation>
                   <xs:documentation>
                       是否强制分图
                   </xs:documentation>
               </xs:annotation>
           </r></xs:element>
       </r></re></re>
    </r></xs:complexType>
</r></xs:schema>
   7.8 ctImageMessage.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Envelope>
 <Header>
    <MessageName>ctImageMessage
    <MessageTime>2012-02-07T14:30:35+08:00
 </Header>
 <Body>
<PRN >1063163730100</PRN>
<Barcode>11658c33514
<Bi11No>c4861245</Bi11No>
<Length> 500</Length>
<ForceSplit>0
ForceSplit>
 </Body>
</Envelope>
```

7.9 ctConclusionResult.xsd



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema</pre>
                                    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      本 XML Schema 定义了 CT 发送给分拣系统的判图结论的消息结构。
    </r></xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:element name="Envelope">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Header" type="T Header"/>
        <xs:element name="Body" type="T_Body"/>
      </r></re></re>
    </xs:complexType>
  </rs:element>
  <xs:complexType name="T_Header">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        消息头
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element</pre>
                               name="MessageName"
                                                                type="xs:string"
default="ctConclusionResult" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            消息类型名称
          </xs:documentation>
        </r></xs:annotation>
      </ri>
      <xs:element</pre>
                              name="MessageTime"
                                                             type="xs:dateTime"
default="2012-02-07T14:30:35+08:00" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            消息发送时间
          </xs:documentation>
        </r></xs:annotation>
      </rs:element>
    </r></re></re>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="T_Body">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
```



```
消息体内容
    </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
    <xs:element name="Barcode" type="xs:string" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
                行李条码
            </r></xs:documentation>
        </r></xs:annotation>
    </r></re></re>
    <xs:element name="BillNo" type="xs:string" nillable="true">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
                行李条码
            </r></xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </rs:element>
    <xs:element name="PRN" type="xs:string" nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
                流水号
            </xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </rs:element>
    <xs:element</pre>
                  name="UserId" type="xs:string" default=""
nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
                判图员 ID
            </r></xs:documentation>
        </r></xs:annotation>
    </rs:element>
                                         type="xs:int"
    <xs:element</pre>
                   name="Department"
                                                            default="1"
nillable="false">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
                部门信息
            </r></xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </r></re></re>
    <xs:element name="JudgeResult" type="xs:string"</pre>
                                                            default="C"
nillable="false">
        <xs:annotation>
```



```
<xs:documentation>
                       判读结论
                   </r></xs:documentation>
               </ri>
           </rs:element>
           <xs:element name="JudgeCategory" type="xs:string"</pre>
                                                                  default="C"
       nillable="false">
               <xs:annotation>
                   <xs:documentation>
                       判读类别
                   </r></xs:documentation>
               </r></xs:annotation>
           </r></re></re>
                                                                  default="C"
           <xs:element</pre>
                          name="Department"
                                             type="xs:string"
       nillable="false">
               <xs:annotation>
                   <xs:documentation>
                       部门
                   </xs:documentation>
               </ri>
           </rs:element>
           <xs:element name="JudgeTime" type="xs:dateTime" nillable="false">
               <xs:annotation>
                   <xs:documentation>
                       判读时间
                   </xs:documentation>
               </xs:annotation>
           </rs:element>
       </r></xs:sequence>
   </xs:complexType>
</r></xs:schema>
    7. 10ctConclusionResult.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Envelope>
 <Header>
    <MessageName>ctConclusionResult/MessageName>
    <MessageTime>2017-05-07T14:30:35+08:00
 </Header>
 <Body>
    <Barcode>1063163730100
    <BillNo>C1462821</ BillNo >
```



```
<PRN>XT2080AD0120170427000036

UserId>0000001</userId>
Department>1</Department>
JudgeResult>C</JudgeResult>
JudgeCategory>0</ JudgeCategory >
JudgeTime>2017-05-07T14:30:30+08:00</JudgeTime>

</Body>
</Envelope>
```

7.11 ctDeviceStatus.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
                                    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      本 XML Schema 定义了 CT 发送给分拣系统的设备状态的消息结构。
    </xs:documentation>
  </r></xs:annotation>
  <xs:element name="Envelope">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Header" type="T_Header"/>
        <xs:element name="Body" type="T Body"/>
      </r></xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </ri>
  <xs:complexType name="T_Header">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        消息头
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="MessageName" type="xs:string" default="ctDeviceStatus"</pre>
nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            消息类型名称
          </r></xs:documentation>
        </r></xs:annotation>
      </ri>
      <xs:element</pre>
                              name="MessageTime"
                                                             type="xs:dateTime"
```



```
default="2012-02-07T14:30:35+08:00" nillable="false">
       <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            消息发送时间
          </xs:documentation>
       </r></xs:annotation>
     </ri>
    </r></re></re>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="T_Body">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
               消息体内容
            </xs:documentation>
       </xs:annotation>
       <xs:sequence>
            <xs:element name="Status" type="xs:int" nillable="false">
               <xs:annotation>
                   <xs:documentation>
                        设备状态
                   </xs:documentation>
               </xs:annotation>
            </r></xs:element>
       </r></re></re>
    </r></xs:complexType>
</r></xs:schema>
   7.12 ctDeviceStatus.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Envelope>
 <Header>
    <MessageName>ctDeviceStatus/MessageName>
    <MessageTime>2012-02-07T14:30:35+08:00
 </Header>
 <Body>
    <Status>4</Status>
 </Body>
</Envelope>
7.13 ctSortingResult.xsd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema</pre>
                                    xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
 <xs:annotation>
```



```
<xs:documentation>
      本 XML Schema 定义了分拣线发送到 CT 的分拣结果的消息结构。
    </xs:documentation>
  </r></xs:annotation>
  <xs:element name="Envelope">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Header" type="T_Header"/>
        <xs:element name="Body" type="T Body"/>
      </r></re>
    </xs:complexType>
  </ri>
  <xs:complexType name="T_Header">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        消息头
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="MessageName" type="xs:string" default="ctSortingResult"</pre>
nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            消息类型名称
          </xs:documentation>
        </r></xs:annotation>
      </r></re></re>
                                                             type="xs:dateTime"
      <xs:element</pre>
                              name="MessageTime"
default="2012-02-07T14:30:35+08:00" nillable="false">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            消息发送时间
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </r></xs:element>
    </r></xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="T_Body">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>
                消息体内容
            </r></xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:sequence>
```



```
<xs:element name="Barcode" type="xs:string" nillable="false">
               <xs:annotation>
                   <xs:documentation>
                       分运单号/条码号
                   </xs:documentation>
               </r></xs:annotation>
           </rs:element>
           <xs:element name="BillNo" type="xs:string" nillable="false">
               <xs:annotation>
                   <xs:documentation>
                       总运单号
                   </xs:documentation>
               </xs:annotation>
           </rs:element>
           <xs:element name="Result" type="xs:bool" nillable="false">
               <xs:annotation>
                   <xs:documentation>
                       结果
                   </xs:documentation>
               </ri>
           </rs:element>
       </r></re></re>
   </xs:complexType>
</r></xs:schema>
   7.14 ctSortingResult.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Envelope>
 <Header>
    <MessageName>ctSortingResult/MessageName>
    <MessageTime>2012-02-07T14:30:35+08:00
 </Header>
 <Body>
    <Barcode>112269854
    <Bi11No>c112269854</Bi11No>
    <Result>1</Result>
 </Body>
</Envelope>
```